

ACTASTIME Pro 3.5.0

Procedura d'importazione di tutti i dati

Dopo aver installato la nuova versione 3.5.0 di **ACTASTIME Pro** è possibile importare tutti i dati da un precedente file di **ACTASTIME Pro** 3.2 o 3.3 o 3.4.

L'importazione può non essere necessaria in quanto la nuova versione non si sovrappone più alle precedenti per cui tutte le versioni rimarranno sul proprio computer ognuna con le proprie stime e sarà possibile lavorare su entrambe le versioni.

Se invece si vogliono conservare tutti gli immobili stimati in un unico file aggiornato allora è opportuno procedere con l'importazione.

NOTA BENE:

1 - Prima di importare fare una copia di sicurezza della vecchia versione per evitare che accidentalmente si cancellino i dati.

2 - tutti i dati contenuti nella versione di ACTASTIME in cui si importa saranno cancellati.

3 - in ACTASTIME 3.4 e 3.5 la procedura di gestione delle mappe è cambiata, per cui, se si importa da ACTASTIME 3.2 o 3.3, la mappa andrà inserita di nuovo per ogni immobile importato.

4 - I dati generali presenti nelle preferenze come l'intestazione, il piè di pagina, il logo, ecc. non saranno importati

5 - Dato che ogni volta che si effettua l'importazione tutti i dati presenti saranno cancellati, una volta seguita l'importazione e verificato che sia andata a buon fine non effettuare più l'importazione altrimenti tutti i dati importati saranno cancellati di nuovo.

PROCEDURA D'IMPORTAZIONE

1 - Aprire ACTASTIME *Pro*.

2 - Accedere alle PREFERENZE.

3 - Cliccare il pulsante IMPORTA DA ACTASTIME.

4 - Se richiesto cliccare su APRI per aprire la versione di ACTASTIME da cui importare

5 - Individuare il file **ACTASTIMEapp.USV** posto nella cartella della versione da cui si importa:

su Windows: C:/Programmi/ACTASTIMEWin3xx/ModuliACTASTIME

su Mac:/Applicazioni/ACTASTIMEMac3xx/ModuliACTASTIME

(se è stato creato un file diverso con i dati individuare il file diverso)

6 - In questo momento ci saranno aperti in contemporanea sia ACTASTIME 3.5.0 che il file di ACTASTIME da cui importare, (le finestre potrebbero essere sovrapposte o nascoste).

7 - Se la vecchia versione prevedeva una password per consentire l'accesso ai dati cliccare su PASSWORD, se la password non è prevista o è già stata inserita cliccare su OK e continuare dal punto 8.

7a - Inserire la password nella vecchia versione di ACTASTIME per consentire l'accesso ai dati.

7b - Tornare ad ACTASTIME *Pro* 3.5.0.

7c - Nelle PREFERENZE cliccare di nuovo su IMPORTA DA ACTASTIME e seguire di nuovo la procedura fino al punto 7.

8 - Individuare ed aprire di nuovo lo stesso file da cui importare i dati come descritto al punto 5.

10 - L'importazione è avvenuta e un messaggio di conferma comunica i dati importati.

11 - Verificare la correttezza dei dati importati.

12 - Uscire da ACTASTIME.

13 - Riavviare ACTASTIME 3.5.0.

ATTENZIONE

- Durante l'importazione rimangono aperte sia la nuova versione che la vecchia per cui fare attenzione ad importare nella nuova dalla vecchia e non viceversa.
- Sia ACTASTIME 3.5.0 che la versione vecchia devono essere posti sullo stesso computer e non su chiavette, hard disk esterni o server locali, altrimenti l'importazione potrebbe non andare a buon fine.
- Se quando si importano i dati dalla vecchia versione non vengono importate tutte le perizie e/o le stime vuol dire che nel vecchio file non sono selezionate tutte, in questo caso andare nelle preferenze della vecchia versione e prima di importare i dati cliccare su TROVA TUTTO DA ESPORTARE.
- Se durante l'operazione qualche passaggio non va a buon fine uscire da ACTASTIME e ricominciare.